
## Como Parametrizar o Controle da NF-e por Série?


Este procedimento altera o momento em que as notas fiscais são numeradas, passando o controle para o Servidor NF-e, assim será necessário apenas transferir a numeração atual para os novos campos. Este processo é necessário para que o controle do novo serviço de contingência (SVC - Sefaz Virtual de Contingência) da NF-e 3.10 seja possível, conforme exigência da Sefaz. Para isso realize os seguintes passos:

## Observações:

- Esta parametrização já existe desde a versão 2.0 realize-a somente caso não tenha sido feita anteriormente;
- Este procedimento deve ser efetuado para todas as filiais que utilizam Nota Fiscal Eletrônica.
- 1)Acesse a rotina 535 selecione a filial em que o serviço será habilitado e em seguida clique o ícone em destaque;




2)Na tela Atenção abaixo clique o botão Sim;



3) Acesse a aba Nota Fiscal e Preencha o campo Próx. Núm. Nota Dev. Cliente;


Observação: mesmo nos casos em que esta informação não é utilizada, o valor informado deverá ser maior que 0(zero), esta informação é necessária para que a opção Controlar NF-e por Série seja habilitada posteriormente;




4) Acesse a Aba Documento Eletrônico, sub-aba NF-e preencha os campos em destaque em seguida clique o botão Confirmar;

## Observações:

- Os dados preenchidos nos campos Próx. Num NF-e Entrada e Série NF-e Entrada serão considerados conforme marcação do parâmetro 2386 Utiliza Sequência NF de entrada, na rotina 132 Parâmetros da Presidência. Caso não utilize uma série especifica para NF-e de entrada, o campo Série NF-e Entrada deverá ser preenchido com o valor 0 (zero);
- Para que a numeração do campo Próx. Num NF-e Entrada seja utilizada na emissão das notas é necessário que o parâmetro da rotina 132 Parâmetros da Presidência ,1660 –Tipo Nº NF de entrada , esteja marcada com o valor NF Venda(1);
- Caso não possua estes dados verifique-os juntamente com sua contabilidade;




5) Selecione a filial em que o serviço será habilitado e em seguida clique o ícone em destaque;



1.6 Acesse a aba Emissão de NF-s e marque a opção Controlar NF-e por Série em seguida clique o botão Confirmar;

Observação: após a realização deste processo não é possível desfaze-lo.



- 1.7 Na tela de Confirmação clique o botão Ok;
- 1.8 Na tela Informação clique o botão Ok.