

Campo para Permissão de Usuário a rotina Pannel de Orçamento

Produto	: Microsiga Protheus® -Oficina - Versão 11		
Chamado	: TSDOD3	Data da publicação	: 28/07/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIO9**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria no módulo **Oficina (SIGAOFI)**, com a criação do campo **Perm.Painel (VAI_MNUPNL)** na rotina **Equipe Técnica (OFIOA180)**. Este campo é utilizado na rotina **Painel De Orçamentos (OFIXA018)** e determina a permissão que cada usuário relacionado a equipe técnica, tem referente as opções de menu disponíveis no painel. O campo é composto por **16** posições e cada uma representa uma opção de menu do painel. Quando preenchido com **1 (um)**, permite que a opção seja utilizada. Quando preenchida com **0 (zero)** não permite que seja utilizada. Exemplo, campo preenchido com **1111111111111111**, indica que o usuário tem acesso a todas as opções de menu da rotina, sendo elas:

Pedido de Venda

- **Visualizar** (1ª posição).
- **Incluir** (2ª posição).
- **Alterar** (3ª posição).
- **Cancel. Parcial** (4ª posição).
- **Cancel. Total** (5ª posição).
- **Faturamento** (6ª posição).
- **Clonar** (7ª posição).
- **Liberar** (8ª posição).

Orçamento

- **Visualizar** (9ª posição).
- **Alterar** (10ª posição).
- **Cancelar** (11ª posição).
- **Faturar** (12ª posição).
- **Clonar** (13ª posição).
- **Clonar por OS** (14ª posição).
- **Pesquisa Avançada** (15ª posição).
- **Consulta de Peça** (16ª posição).

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIO9** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDOFIO9** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VAI - Técnicos**:

Campo	VAI_MNUPNL
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Perm.Painel
Descrição	Perm. Usuário Painel Orc.

Help	<p>Informe a permissão do usuário para cada opção do menu no Painel do Orçamento: 0=sem permissão / 1=com permissão</p> <p>Pedido de Venda Visualizar (1a.posição). Incluir (2a.posição). Alterar (3a.posição). Cancel. Parcial (4a. posição). Cancel. Total (5a.posição). Faturamento (6a.posição). Clonar (7a.posição). Liberar (8a.posição).</p> <p>Orçamento Visualizar (9a.posição). Alterar (10a.posição). Cancelar (11a. posição). Faturar (12a.posição). Clonar (13a.posição). Clonar por OS (14a.posição). Pesquisa Avançada (15a.posição). Consulta de Peça (16a.posição).</p>
Relação	"11111111111111111111"
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim
Módulos	Todos

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

1. No **Oficina (SIGAOFI)** acesse: **Atualizações / Cad. Gerais / Equipe Técnica (OFIOA180)**.
2. Selecione um registros e clique em **Alterar**.
3. Clique na pasta **Peças** e observe o novo campo **Perm.Painel (VAI_MNUPNL)**.

Este campo é utilizado na rotina **Painel De Orçamentos (OFIXA018)** e determina a permissão que cada usuário, relacionado a equipe técnica, tem referente as opções de menu disponíveis no painel. O campo é composto por **16 posições** e cada uma representa uma opção de menu do painel. Quando preenchido com **1 (um)**, permite que a opção seja utilizada. Quando preenchida com **0 (zero)** não permite que seja utilizada.

Exemplo: campo preenchido com 1111111111111111, indica que o usuário tem acesso a todas as opções de menu da rotina, sendo elas:

Pedido de Venda

- Visualizar (1ª posição).
- Incluir (2ª posição).
- Alterar (3ª posição).
- Cancel. Parcial (4ª posição).
- Cancel. Total (5ª posição).
- Faturamento (6ª posição).
- Clonar (7ª posição).
- Liberar (8ª posição).

Orçamento

- Visualizar (9ª posição).
- Alterar (10ª posição).
- Cancelar (11ª posição).
- Faturar (12ª posição).
- Clonar (13ª posição).
- Clonar por OS (14ª posição).
- Pesquisa Avançada (15ª posição).
- Consulta de Peça (16ª posição).

4. Em seguida, acesse: **Atualizações / Mov Oficina / Painel de Orçamento (OFIXA018)**.

Os acesso às opções são apresentadas de acordo com a configuração feita anteriormente no campo **Perm.Painel (VAI_MNUPNL)** da rotina **Equipe Técnica (OFIOA180)**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VAI – Técnicos.
Rotinas Envolvidas	Equipe Técnica (OFIOA180). Painel de Orçamento (OFIXA018).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.