

## Layout Importação de Variáveis - Coparticipação

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão de Pessoal Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TROIZH	<b>Data da publicação</b>	: 05/06/15
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

Para a atualização da rotina de **Importação de Variáveis - Coparticipação/Reembolso** é necessário a execução do seguinte compatibilizador:

**270 – Criação do Arquivo RFJ para importação de valores de Coparticipação**

Ajuste na rotina **Importação de variáveis** para a importação dos dados de coparticipação e reembolso dos valores do plano de assistência médica.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado e a execução do compatibilizador **270 – Criação do Arquivo RFJ para importação de valores de Coparticipação**.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **270 – Criação do Arquivo RFJ, para importação de valores de Coparticipação** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (`\PROTHEUS11_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados SXs (`\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas**

**no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **RHUPDMOD** no campo **Programa Inicial**.
2. Selecione o Módulo **SIGAGPE**, e marque o compatibilizador **270 – Criação do Arquivo RFJ para importação de valores de Coparticipação**.

*Importante*

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **09/02/2015**.

3. Clique em **OK** para continuar.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado **ou** é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **SIGAGPE**.
5. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
6. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
7. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

8. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
9. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Após a atualização pelo compatibilizador, o usuário terá habilitado no sistema, o cadastro de layout de importação de variáveis (RFJ).

Assim, ao acessar a opção de parâmetros, importação de variável e responder à pergunta se estará configurando a importação de Coparticipação, o sistema irá abrir a tela da configuração do *layout* da importação de variáveis.

## Atualizações do compatibilizador

### 1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos - Tabela RFJ:**

- Tabela RFJ - CADASTRO DE LAYOUT IMPORTAÇÃO DE VARIÁVEIS

<b>Campo</b>	RFJ_FILIAL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	FWGETTAMFILIAL
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informe o Código da Filial

<b>Campo</b>	RFJ_CODIGO
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. Layt.
<b>Descrição</b>	Código Layout
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Informe o Código do Layout

<b>Campo</b>	RFJ_DESC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc. Layt.
<b>Descrição</b>	Descrição Layout
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Informe a Descrição do Layout

<b>Campo</b>	RFJ_TBDEST
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tab. Dest.
<b>Descrição</b>	Tabela Destino
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informe a Tabela de Destino da Importação

<b>Campo</b>	RFJ_COND
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Cond.Grav.
<b>Descrição</b>	Condição de Gravação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informe a Condição de Gravação do campo

<b>Campo</b>	RFJ_CPO
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cpo.Tb.Dt.
<b>Descrição</b>	Campo Tabela Destino
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informe o Campo da Tabela Destino

<b>Campo</b>	RFJ_POSINI
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999
<b>Título</b>	Pos.Inicial
<b>Descrição</b>	Posição Inicial
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informe a Posição Inicial do Campo no arquivo TXT

<b>Campo</b>	RFJ_POSFIN
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 999
<b>Título</b>	Pos.Final
<b>Descrição</b>	Posição Final
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informe a Posição Final do Campo no arquivo TXT

<b>Campo</b>	RFJ_FORM
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	58
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Fórmula
<b>Descrição</b>	Fórmula
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informe a fórmula a ser utilizada

<b>Campo</b>	RFJ_ORDEM
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 99
<b>Título</b>	Org. Grv.
<b>Descrição</b>	Ordem de Gravação
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informe a Ordem de Gravação do Campo

### Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

#### 2. Criação de **Índice** no arquivo **SIX – Índices**:

<b>Índice</b>	RHO
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	RHO_FILIAL+RHO_MAT+DTOS(RHO_DTOCOR)+RHO_TPFORN+RHO_CODFOR+RHO_ORIGEM+RHO_PD+RHO_COMPPG
<b>Descrição</b>	Matricula+Data Ocorren+Tipo+Cod. Forneç.+Origem+Verba Calcul+Compet Pa
<b>Proprietário</b>	S

### Procedimentos para Utilização

1. Em **Gestão de Pessoal** acesse **Atualizações/Definição de Cálculos /Parâmetros** (GPEA200).
2. O Sistema apresenta a *grid* principal com os Parâmetros. Clique nos parâmetros de importação de variáveis.
3. O Sistema apresenta uma pergunta: Se realizará a configuração da importação de coparticipação de variáveis. Responda **Sim** e configure o arquivo de acordo com o modelo enviado pelo fornecedor.
2. Acesse a Opção **Miscelânea/Importação/Lançamentos Mensais**.
3. O Sistema apresenta uma pergunta para que o usuário informe se irá importar o arquivo de coparticipação do plano de saúde. Responda **Sim** e o Sistema apresentará a tela de definição de parâmetros, para que seja informado o arquivo a ser importado e o código do *layout*.
4. Se sobrepõe a informação e situações a serem importadas, na confirmação, o Sistema enviará uma nova tela de parâmetros perguntando se o movimento é de coparticipação ou de reembolso e a competência. Confirmando, o Sistema irá importar os dados de coparticipação / reembolso.
5. Verifique os funcionários que foram importados no relatório de ocorrências.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	RFJ – Layout Importação RHO – Movimento Coparticipação/Reembolso.
<b>Tipo</b>	GPEA200 – Parâmetros GPEA210 – Importação de Variáveis.
<b>Tamanho</b>	Windows®/Linux®