



Modo de exibição da Visão Gerencial

Ambiente	: Contabilidade Gerencial	Plano de ação	: 79622009
Data da publicação	: 17/03/2009	Data da revisão	: 07/04/09
Versões	: Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
FNC	: 8005 2009		

Tabelas utilizadas : CVE – Visão Gerencial; CVF – Estrutura da Visão; CTS – Visões Gerenciais;

Implementada melhoria na rotina Visão Gerencial (CTBA161) que permite escolher entre usar a rotina no modo clássico ou pelo modo árvore e para a qual foram criados novos campos de controle.

Procedimentos para implementação

i **Importante:**

- Antes de executar o compatibilizador "UPDCTB", é imprescindível realizar o *backup* dos arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA") e dos arquivos customizadores SXs (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM");
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, versões Protheus 8.11 e 10, portanto devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem **índices personalizados** (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *nickname*.

- e. O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial** do banco de dados **desativada***.

i **ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!**

* A ativação **indevida** da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:


- i. No módulo Configurador (SIGACFG), veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção "Base de Dados/Integridade/Verificação" (APCFG60A).
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação eu desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela de "*Verificação de relacionamento entre tabelas*". Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção "Base de Dados/Integridade/ Desativar" (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, excute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção "Base de Dados/Integridade/Ativar" (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O DEPARTAMENTO DE FRAMEWORK CASO TENHA DÚVIDAS!

1. A partir do Protheus Remote (se versão 8.11) ou TOTVS SmartClient (se versão 10), execute a função "UPDCTB" para atualizar as tabelas do sistema e confirme.



1. Após confirmar a tela de parâmetros iniciais será exibido o seguinte aviso:




i Importante:

Verifique que a data do atualizador de versão seja igual ou superior a 31/03/2009, conforme indicado na figura anterior (❶).


2. Se houver restrição ao abrir as tabelas do sistema em modo exclusivo será apresentada a seguinte mensagem:



3. Se o ambiente estiver em modo exclusivo, inicia-se o processamento do compatibilizador conforme a tela de indicação de progresso:



4. Ao término da execução do compatibilizador do ambiente contábil será apresentada a seguinte tela contendo o log das atualizações realizadas:



i Observação:

Nesta tela de exemplo de "Log da atualização" existem empresas e filiais, ao executar o compatibilizador no ambiente do cliente, será considerada a estrutura de empresas e filiais disponíveis.

Ajustes efetuados pelo compatibilizador


Criação de campos no SX3 (Dicionário de Dados)

Tabela CTS (Visões Gerenciais)

Campo	Tipo	Tam.	Formato	Contexto	Propriedade	Título	Ordem
CTS_TOTVIS	C	01		Real	Usado	Resul. Visao?	próxima
CTS_VISENT	C	01		Real	Usado	Vis. Entid.?	próxima
CTS_SLIDENT	C	01		Real	Usado	Sld. Entid.?	próxima
CTS_FATSLD	C	01		Real	Usado	Fator Entidade?	próxima

Campos de Controles

- O novo campo de controle (CTS_TOTVIS / "Resultado da Visão?" – caractere: "1"-Sim; "2"-Não, Default 2= Não), o qual indica se a entidade é o resultado/total geral da visão aonde está configurada:
- O novo campo de controle (CTS_VISENT / "Visualiza Entidade?" – caractere: "1"-Sim; "2"-Não, Default 1= Sim), o qual indica se a entidade será impressa/visualizada ou não nos demonstrativos e consultas:
- O novo campo de controle (CTS_SLIDENT / "Saldo Entidade?" – caractere: "1"-Processamento, "2"- Saldo Anterior, "3"- Saldo Atual, "4" – Variação, Default 1= Processamento), o qual indica como será composto o saldo da entidade.
- O novo campo de controle (CTS_FATSLD / "Fator Entidade?" – caractere: "1"- Mantém; "2" – Inverte, Default 1= Mantém), o qual indica se o saldo/sinal da entidade gerencial analítica será o resultado da composição dos saldos das linhas de detalhe, ou o inverso do mesmo.




Princípios da funcionalidade

As figuras abaixo demonstram como utilizar a funcionalidade.

Alternando modo de visualização da visão gerencial

A partir da tecla F12 é possível escolher se o cadastro será visualizado no modo tradicional ou em modo árvore


Modo de Exibição Tradicional



The 'Parametros' dialog box contains the following settings:

- Gera Cod Entidade ? : Automatico
- Formula Cod Entidade ? : (empty field)
- Formatar Cod Entidade ? : Com zeros a esq
- Montar Arvore ? : Pela Estrutura
- Modo de Exibicao? : Tradicional

Buttons for confirmation (green checkmark) and cancellation (red X) are located at the bottom right.



The 'Visões Gerenciais - Alterar' window displays the following information:

- Cód Visão: 002
- Ordem: 0000001330
- Entid Gerenc: 0000001330
- Entid Super: 000001330
- Desc Ent Ger: (+) ALBIENTO PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS
- Cest Descr: (empty field)
- Cest Normal: Debito
- Classe: Analitica
- Nome Visao: VISAO 002

On the right, the 'Identificadores' section includes checkboxes for: Negrita, Titul Geral, Linha sem Valor, and Traco.

Linha	Custo In	Custo Final	CCusto In	CCusto Final	Item In	Item Final	CM In	CM Final	Tipo Salto	Formula
001									1	

Modo de Exibição Árvore

Parametros

Gera Cod Entidade ? Automático

Formula Cod Entidade ?

Formatar Cod Entidade ? Com zeros a esq

Montar Arvore ? Pela Estrutura

Modo de Exibicao? Arvore

✓ ✗

Visão Gerencial

Conta Gerencial

Cod. Conta: 862 Entid. Correl.: 8888883888

Ordem: 8888883888 Classe: Síntico

Entid. Super:

Basic Ent Ger: ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Cond. Normal: Debito Calcula: Nenhum

Registro: Total Ger.:

Sens. Valor: Traco:

Resul. Vltimo?: Via. Entid.:

Sig. Entid.: Foliar Entid.:

Composicao da Conta

Linhas	Conta Iní	Conta Final	Custo Iní	Custo Final	Item Iní	Item Final
001						