

Código do Emitente da Nova Integração Protheus e SIGAGFE

Produto	: Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador		
Projeto	: M_GFE002/2403	Data da publicação	: 27/05/14
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Implementada a melhoria para permitir a integração individual dos clientes, fornecedores e transportadores cadastrados no Protheus® com um mesmo CNPJ ou CPF ou sem CNPJ ou CPF informados.

Permitir a alteração de CNPJ e CPF dos clientes, fornecedores e transportadores no Protheus®, quando o SIGAGFE estiver habilitado, e possibilitar a identificação dos emitentes no SIGAGFE por intermédio do código e código de loja dos cadastros correspondentes do ERP Protheus.

Implementada a tela Filial x Emitentes, que apresenta uma lista de filiais cadastradas no Sistema, para informar qual o emitente correspondente da filial no GFE.

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_GFE11119** e **GFEFIX08**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o **U_GFE11119** e **GFEFIX08** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, por meio da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_GFEUMAN** no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 13/09/2013.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_GFE11119()**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Perguntas** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa GU3:

Alias	GU3
Tipo	2
Sequência	03
Coluna	12
Descrição	Codigo Erp + Cod Com
Contém	CODERP

Alias	GU3
Tipo	2
Sequência	04
Coluna	13
Descrição	Cod Tran Erp
Contém	CODTRPERP

- Pesquisa GU3AUT:

Alias	GU3AUT
Tipo	2
Sequência	03
Coluna	12
Descrição	Codigo Erp + Cod Com

Contém	CODERP
---------------	--------

Alias	GU3AUT
Tipo	2
Sequência	04
Coluna	13
Descrição	Cod Tran Erp
Contém	CODTRPERP

- Pesquisa GU3GUC:

Alias	GU3GUC
Tipo	2
Sequência	03
Coluna	12
Descrição	Codigo Erp + Cod Com
Contém	CODERP

Alias	GU3GUC
Tipo	2
Sequência	04
Coluna	13
Descrição	Cod Tran Erp
Contém	CODTRPERP

- Pesquisa GU3GVA:

Alias	GU3GVA
Tipo	2
Sequência	03
Coluna	12
Descrição	Codigo Erp + Cod Com
Contém	CODERP

Alias	GU3GVA
Tipo	2
Sequência	04
Coluna	13
Descrição	Cod Tran Erp
Contém	CODTRPERP

- Pesquisa GU3TR2:

Alias	GU3TR2
Tipo	2
Sequência	03
Coluna	12
Descrição	Codigo Erp + Cod Com
Contém	CODERP

Alias	GU3TR2
Tipo	2
Sequência	04
Coluna	13
Descrição	Cod Tran Erp
Contém	CODTRPERP

- Pesquisa GU3TRP:

Alias	GU3TRP
Tipo	2
Sequência	03
Coluna	12
Descrição	Codigo Erp + Cod Com
Contém	CODERP

Alias	GU3TRP
Tipo	2
Sequência	04
Coluna	13
Descrição	Cod Tran Erp
Contém	CODTRPERP

2. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	GU3
Ordem	C
Chave	GU3_FILIAL+GU3_CDERP+GU3_CDCERP
Descrição	Código ERP + Cod Comp ERP
Proprietário	S

Índice	GU3
Ordem	D
Chave	GU3_FILIAL+GU3_CDTERP
Descrição	Cod Tran ERP
Proprietário	S

3. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_EMITMP
Tipo	Caracter
Descrição	Modo de codificação do emitente de transporte 0=CNPJ/CPF; 1=Numeração própria
Valor Padrão	0

Procedimento para Utilização

- É de **extrema importância** que seja realizado um backup da Base antes de executar o programa de acerto **GFEFIX08**. Ele irá acertar a base do GFE alterando os Códigos dos Emitentes por uma numeração sequencial para cada Emitente.

SIGAGFE – Código do Emitente da Nova
Integração Protheus e SIGAGFE

Para rodar o programa de acerto GFEFIX08 deve acessar o programa **GFEUFIX** e selecionar o item desejado. É necessário que o parâmetro MV_EMITMP esteja como "1=Numeração Própria" e o ERP integrado seja Protheus (MV_ERPGFE).

1. Para visualizar a nota tela Filial x Emitente, em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros do Módulo > Ações Relacionadas**.
2. Selecione a opção **Filial x Emitente**.
3. Na tela apresentada informe **Cod. Emitente**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SA1 – Clientes
SA2 – Fornecedores
SA4 – Transportadores
SF2 – Notas Fiscais de Saída
SF1 – Documentos de Entrada
SD1 – Itens das Nf de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nf
DAK – Cargas
GU3 – Emitentes
GW1 – Documentos de Carga
GW8 – Itens do Documento de Carga
GWU – Trechos do Itinerário
GWN – Romaneio
GW0 – Tabela Genérica Movimentação

Rotinas Envolvidas

MATA020 – Cadastro de Fornecedores
MATA030 – Cadastro de Clientes
MATA050 – Cadastro de Transportadores
MATA460 – Emissão de Documentos de Saída
MATA521 – Exclusão de Documentos de Saída
MATA103 – Manutenção de Documentos de Entrada
OMSA200 – Montagem de Carga
OMSM011 – Carga Inicial GFE
GFEA015 – Cadastro de Emitentes
GFEA055 – Gerar Pré-faturas de Frete
GFEA099 – Integrar Pré-faturas de Frete
GFEA065 – Manutenção de Documentos de Frete
GFEA067 – Integrar Documentos de Frete
GFEA070 – Manutenção de Faturas de Frete
GFEA097 – Integrar Faturas de Frete
GFEA100 – Geração de Contratos com Autônomos
GFEA098 – Integrar Contratos com Autônomos
GFEX000 – Parâmetros do Módulo

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®