

Alteração das Rotinas Tab. Genéricas Concessionárias e Agendamento

Produto	: Microsiga Protheus® - Oficina - Versão 11		
Chamado	: TQHXSXN	Data da publicação	: 13/08/14
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIMR**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Tabelas Genéricas Concessionárias (OFIOA560)**, com a disponibilização da **Tabela 034-Códigos de Falha**, para que sejam cadastradas as falhas de acordo com seus respectivos códigos e descrições. Na rotina **Agendamento (OFIOM350)** disponibilizou-se os campos **Código Falha (VST_CODFAL)** e **Desc. Falha (VST_DESFAL)** que devem ser preenchidos com os registros cadastrados na rotina **Tabelas Genéricas Concessionárias (OFIOA560)**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIMR** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDOFIMR** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 - Campos**:

- Tabela **VST - Inconvenientes Utilizados**:

Campo	VST_CODFAL	VST_DESFAL
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	8	80
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Codigo Falha	Descr.Falha
Descrição	Código da Falha	Descrição da Falha
Help	Informe aqui o código da falha.	Informe aqui a descrição da falha.
Relação		IIF(!INCLUI,POSICIONE("VX5",1,XFILIAL("VX5")+ "034"+VST->VST_CODFAL,"VX5_DESCRI"), "")
Nível	1	1
Consulta Padrão	VX5	
Val. Sistema	FG_Seek("VX5", "034'+M->VST_CODFAL", 1, .f., "VST_DESFAL", "VX5_DESCRI")	
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

1. No **Oficina (SIGAOFI)**, acesse **Atualizações/Cad Gerais/Tabelas Genéricas Concessionárias (OFIOA560)**.

Observe a disponibilização da **Tabela 034 - Códigos de Falha**.

2. Selecione a **Tabela 034 - Códigos de Falha** e clique em **Ok**, para confirmar.
3. Em seguida, clique em **Incluir**.
4. Preencha os campos **Código** e **Descrição da falha**.
5. Clique em **Ok**, para confirmar.
6. Em seguida, acesse **Atualizações/Mov Oficina/Agendamento (OFIOM350)**.
7. Clique em **Incluir**.
8. Clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **Hrs Disponíveis <F7>**.

O Sistema apresenta a tela com os horários disponíveis para o agendamento.

9. Selecione o horário do agendamento.

Observe os novos campos **Código Falha (VST_CODFAL)** e **Desc. Falha (VST_DESFAL)** disponibilizados na rotina, e que podem ser preenchidos com os registros cadastrados anteriormente na rotina **Tabelas Genéricas Concessionárias (OFIOA560)**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VST - Inconvenientes Utilizados VX5 - Tab. Genéricas Concessionárias
Rotinas Envolvidas	OFIOA560 - Tabelas Genéricas Concessionárias OFIOM350 - Agendamento
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®