
## O que fazer para que seja realizado cálculo ST do Mato Grosso corretamente?

Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor clique aqui.




Para que seja realizado cálculo ST do Mato Grosso corretamente, siga os procedimentos abaixo:


- 1) Acesse a rotina 302 Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de registro;
- 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;
- 3) Selecione o cliente desejado e realize duplo clique;
- 4) Na tela de manutenção de registro, caixa 08 Tributação, campo Usa no cálculo de ST para MT selecione a opção Sim.



- 6) Confira a informação preenchida no campo Estado, caixa 03 Endereço Comercial, a fim de descobrir se a venda é interna ou interestadual. Em seguida, será verificado o CNAE vinculado ao cliente para identificar o MVA e a Carga Tributária Média;
- 7) Clique Salvar;



- 8) Acesse a rotina 508 Cadastrar CNAE e preencha os filtros conforme necessidade na aba Filtros-F5;
- 9) Clique Pesquisar;
- 10) Selecione a CNAE desejada e clique Editar;
- 11) Preencha os campos Percentual de carga tributária média e Margem MVA;
- 12) Acione o botão Gravar;




13) Será verificada a praça/regão do cliente para encontrar a tributação vinculada ao produto. Em seguida, será possível verificar a situação tributária do produto. Neste caso, para realizar o cálculo de ST para o MT, preencha os seguintes campos na rotina **514** - Cadastrar Tipo de Tributação:

• Caixa Substituição Tributária (definida na precificação): %Iva, Aliq. Icms 1 (Interna) ou Aliq. Icms 2 (Externa)

ou

• Caixa Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente): %Iva, Aliq. Icms 1 (Interna) ou Aliq. Icms 2 (Externa)



Observação: segue a Memória de cálculo para cálculo do ST-MT:

## Cálculo ST MT para venda estadual

- valor\_ST1 = ((pvenda\_sem\_impostos \* (aliquota\_interna / 100))
- vnValorAgregado = (((pvenda\_sem\_impostos + valor\_ipi) \* (margem\_iva\_508 / 100))
- valorST = ((vnValorAgregado \* (carga\_trib\_media\_508 / 100))
- vdBaselCST = (((valor\_ST1 + valorST) / (aliquota\_interna / 100))

## Cálculo ST MT para venda interestadual

- valor\_ST2 = ((pvenda\_sem\_impostos \* (aliquota\_externa / 100))
- valorST = (((pvenda\_sem\_impostos + valor\_ipi) \* (carga\_trib\_media\_508 / 100))
- BaseICST = (((vnST2 + valorST) / (aliquota\_interna / 100))

Onde:

- pvenda\_sem\_impostos corresponde ao preço digitado na 201 Precificar Produto
   aliquota\_externa é o ICMS 2 da 514

- aliquota\_interna é o ICMS 1 da 514
  carga\_trib\_media\_508 é o percentual de carga tributária média informado na rotina 508
  margem\_iva\_508 é a margem de IVA informada na rotina 508.

Importante: caso essas condições não sejam atendidas deverá ser utilizado cálculo normal de ST.

## Avalie esta solução:

Your Rating:

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

Results:

\*\*\*\*

0 rates