



Proporcionalização dos adicionais de confiança e transferência

Produto	:	Microsiga Protheus - Gestão de Pessoal - versão 10			
Chamado	:	TGXW91	Data da publicação	:	11/04/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Permite proporcionalizar o cálculo do adicional de confiança e de transferência de acordo com os dias trabalhados no mês em que está sendo efetuada a rescisão do funcionário. Para esse controle, foram criados os mnemônicos IPropAdCon e IPropAdTrf.

! *Importante*

O roteiro de cálculo da Rescisão foi alterado para o cálculo da proporcionalização.

Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar previamente o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimentos para Utilização

Requisito:

Informe os mnemônicos conforme orientação a seguir:

Mnemônico	Conteúdo
IPropAdCon	.T. (para habilitar a proporcionalização) ou .F. (para desabilitar a proporcionalização).
IPropAdTrf	.T. (para habilitar a proporcionalização) ou .F. (para desabilitar a proporcionalização)

Exemplo do cálculo dos adicionais de confiança e transferência de um funcionário mensalista, com salário base mensal de R\$ 6.000,00, que recebe 50% de adicional de confiança e 25% de adicional de transferência, que trabalhou 14 dias no mês da rescisão:



a) Sem proporcionalização:

- Adicional de confiança: $50\% \times R\$ 6.000,00 = R\$ 3.000,00$
- Adicional de transferência: $25\% \times 6.000,00 = R\$ 1.500,00$

b) Com proporcionalização:

- Adicional de confiança: $50\% \times (R\$ 6.000,00 / 30 * 14 \text{ dias}) = R\$ 1.400,00$
- Adicional de transferência: $25\% \times (R\$ 6.000,00 / 30 * 14 \text{ dias}) = R\$ 700,00$

Exemplo do processo:

1. No **Gestão de Pessoal (SIGAGPE)** acesse **Miscelânea / Cálculos / Rescisão (GPEM040)**.
2. Posicione em um funcionário que possua os adicionais de confiança e/ou transferência e clique em **Cálculo**.
3. Informe a configuração da rescisão do funcionário e preencha os campos conforme orientação do *help* de campo.
4. Verifique o cálculo efetuado pelo sistema.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	RCA – Mnemônicos; SRA - Cadastro de Funcionários; SRG - Cabeçalho de Rescisões; SRR - Itens de Férias e Rescisões; SRV - Cadastro de Verbas.
Funções Envolvidas	GPEA300 - Cadastro de Mnemônicos; GPEM040 - Cálculo da Rescisão.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux