



## Custo Médio: Alteração dos valores do parâmetro MV\_M330JCM

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Estoque e Custos Versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>THUFH4</b>	<b>Data da publicação</b>	:	27/09/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	DBAccess

### **Importante**

- Esta alteração está disponível apenas para Clientes que não possuem customizações no campo **Tabela temporária de processamento da rotina de custo médio (TRB\_SEQPRO)** e que não utilizam o parâmetro **MV\_SEQPRO**.
- Utilizam a opção **3** no parâmetro, os clientes que tem processo de produção dentro da Movimentação de Estoque (**Ordem de Produção, Requisições para Produção e Apontamento de Produção**), como exceção na movimentação de estoque, não podem haver transferências internas entre armazéns, requisições/devoluções manuais, sem **Ordem de Produção** e **Desmontagem de produtos**.
- A quebra das *threads* respeita a ordem de processamento da rotina **Custo Médio (MATA330)**, ou seja, executam-se as *threads* sempre que ocorre a sequência de registros **Data base + Nível** (Nível da Estrutura do produto) + **Nível do Movimento Interno + Número da Ordem de Produção**, sendo que todos os campos devem estar preenchidos para utilização das *threads*.

Implementada melhoria no processamento do **Recálculo do Custo Médio** com alteração nos valores do parâmetro **MV\_M330JCM**, para configuração de *threads*.

### Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.



## Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome</b>	MV_M330JCM
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Cont. Por.</b>	1/5/
<b>Descrição</b>	Define se utiliza <i>threads</i> no processamento dos movimentos de ordem 100(1)/300(3)/500(5) na rotina de custo médio (MATA330).

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome</b>	MV_M330THR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Cont. Por.</b>	2
<b>Descrição</b>	Define o número de <i>threads</i> que serão utilizadas na rotina de recálculo do custo médio. (1 a 30 threads)

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome</b>	MV_CUSTEXC
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Descrição</b>	Determina o modo de recálculo do custo médio, se exclusivo (S), só uma estação utilizando o Sistema ou compartilhado (N).



## Procedimentos para Utilização

1. No **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Miscelânea/Recálculo/Custo Médio (MATA330)**.
2. Execute a rotina respeitando as configurações obrigatórias para o funcionamento das *threads*:  
**Gerar Lançamento Contábil** = Mantém Lançamento.  
**Método de Apropriação** = Mensal.
3. As demais perguntas podem ser configuradas de acordo com as necessidades do Cliente.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SD1 – Itens do documento de Entrada, SD2 – Itens do documento de saída e SD3 – Movimentos Internos.
<b>Funções Envolvidas</b>	MATA330 – Recálculo do Custo Médio
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux