

## Valores dos Campos Quantidade, Valor, Volume e Peso na Emissão de Romaneio

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8		
<b>Chamado</b>	: TRXTQ9	<b>Data da publicação</b>	: 26/03/15
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

Efetuada melhoria na rotina **Emissão de Romaneios (GFEA052)** para que os valores dos campos **Quantidade, Valor, Volume e Peso** sejam apresentados assim como na implementação do documento de carga, ou seja, sem que sejam arredondados e respeitando o formato (*picture*) cadastrado no dicionário de dados.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Procedimento para Utilização

#### Passos para o teste:

- Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Movimentação > Expedição/Recebimento > Documentos de Carga**.
  - Implante um documento de carga no qual os campos **Quantidade, Valor, Volume e Peso** possuam valores decimais e libere-o.
  - Exemplo: Quantidade = 30,12345, Valor = 999,15, Volume = 15,2345 e Peso = 13,321
  - Vincule o documento de carga a um romaneio.
- Acesse **Movimentação > Expedição/Recebimento > Romaneios de Carga**.
  - Efetue o cálculo do romaneio.
- Acesse **Movimentação > Expedição/Recebimento > Emissão de Romaneio**.
  - Realize a emissão do romaneio.
  - Os valores dos campos **Quantidade, Valor, Volume e Peso** deverão ser apresentados assim como informados na inclusão do documento de carga.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GWN - Romaneios de Carga GW1 - Documentos de Carga GW8 - Itens do Documento de Carga
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEA052 - Emissão de Romaneio
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®