



Ajustes no Cadastro de Componentes de Frete

Produto	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
Chamado	:	THAWNG	Data da publicação	:	29/04/2013
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **GFE11812**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada alteração na rotina de **Cadastro de Componentes de Frete (GFEA060)**, para que seja habilitado o campo **Valor Diário** quando selecionada a opção **Val Fixo**, no campo **Calc. Sobre**.

Modificada a exibição do campo **Calc. Sobre** no browse, sendo mostrada a descrição sem abreviações.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **GFE11812** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!



1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite GFE11812 no campo **Programa Inicial**.

! *Importante*

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/04/2013.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa GFE11812().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela GV2 – Cadastro de componentes de frete:

Campo	GV2_ATRCAL
Tipo	C
Ordem	04
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Calc. Sobre
Descrição	Atributo para calculo
Obrigatório	SIM
Browse	Não



Opções	1=Peso Carg;2=Valor Carg;3=Qtd Itens;4=Volum Carg;5=Qtd Vols;6=Distancia;7=Qtd Entreg;8=Val Fixo;9=Val Frete;10=Qtd/Peso Alter
Relação	"1"

Campo	GV2_DATCAL
Tipo	C
Ordem	05
Tamanho	40
Decimal	0
Título	Calc. Sobre
Descrição	Atributo para calculo
Obrigatório	Não
Browse	Sim
IniBrw	GFEA060DAC()
Contexto	Virtual

Campo	GV2_TABSUF
Tipo	C
Ordem	06

Campo	GV2_CATVAL
Tipo	C
Ordem	07

Campo	GV2_SERVI
Tipo	C
Ordem	08



Campo	GV2_IDVLR
Tipo	C
Ordem	09

Campo	GV2_VLDIAR
Tipo	C
Ordem	10

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Componentes de Frete**.
2. Acesse **Incluir**, no menu.
3. No campo **Calc. Sobre**, selecione a opção Val Fixo.
4. O campo **Valor Diário** estará disponível para edição.
5. Após ser salvo o registro, poderá ser visto no browse, a descrição do campo **Calc. Sobre** sem abreviações.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GV2 – Cadastro de componentes de frete
Funções Envolvidas	GFEA060 – Cadastro de componentes de frete
Sistemas Operacionais	Windows/Linux