

Campo de matriz de tradução externa

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TEJXW5
Data da criação	: 07/02/2012	Data da revisão	: 20/02/2012
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Foi desenvolvido o parâmetro MV_MATREX (matriz de tradução externa) para ser informado nos campos de Matriz de Tradução Externa na Pré-fatura, Fatura e Contrato com terceiros para que seja enviado juntamente no XML na integração com o Contas a Pagar do Datasul.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador U_GFE11515 é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, onde nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_GFE11515 no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/02/2012.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_GFE11515.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

1. Criação dos Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Campo GW6_MATREX:

Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Mat Trad Ext
Descrição	Matriz Traducao Externa
Usado	Sim
Contexto	Virtual

- Campo GWJ_MATREX:

Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Mat Trad Ext
Descrição	Matriz Traducao Externa
Usado	Sim
Contexto	Virtual

- Campo GW2_MATREX:

Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Mat Trad Ext
Descrição	Matriz Traducao Externa
Usado	Sim
Contexto	Virtual

2. Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MATREX
Tipo	Caracter (X6_TIPO)
Descrição	Valor para a matriz de traducao externa (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Procedimento para Utilização

- 1 – Entrar no SIGAGFE e acessar o programa de parâmetros em Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo.
- 2 – Informar o valor do campo Matriz de Tradução Externa na aba Integrações Datasul e confirmar.
- 3 – Inserir uma Pré-fatura, Fatura ou Contrato com autônomos e verificar que no campo Mat Trad Ext está o valor informado no parâmetro.
- 4 – Usando os programas de envio de Pré-Fatura , Fatura ou Contrato fará com que gere uma transação no EAI e o XML seja enviado, podendo verificar no XML que o campo GW6_MATREX (Fatura), GWJ_MATREX (Pré_fatura) ou GW2_MATREX (Contrato) foi informado.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW6 – Faturas de Frete GWJ – Pré-faturas GW2 – Contrato com autônomos
Rotinas Envolvidas	GFEX000 – Parâmetros do sistema GFEA070 – Cadastro de Faturas de frete GFEA055 – Geração de Pré-faturas GFEA100 – Cadastro de Contrato com autônomos
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	0000003041/2012