



# 14808268 DLOGWMSMSP-14487 DT ESTORNO DE APONTAMENTO DE PERDA E O CAMPO D13\_USACAL



## Sumário

1. Dados Gerais .	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	4
5. Assuntos Relacionados	4



# 14808268 DLOGWMSMSP-14487 DT ESTORNO DE APONTAMENTO DE PERDA E O CAMPO D13\_USACAL



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
<b>Função:</b>	MATA250 - Apontamento de Produção Simplificado MATA685 - Apontamento de Perda
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	14808268
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-14487

## 2. Situação / Requisito

Ao estornar um apontamento de perda, o movimento **499** está recebendo a informação **D13\_USACAL=2**, mas o movimento **999** correspondente permanece **D13\_USACAL=1**.

## 3. Solução

Efetuada alteração para que os movimentos de perda **499** e **999**, da tabela D13 (Movto Estoque por Endereço WMS), campo **D13\_USACAL**, permaneçam com o mesmo valor.



## Exemplo de Utilização

Pré-requisito	PARÂMETRO
Cenário	<p><b>MATA010</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Gere dois produtos com controle de endereço, lote e com controle de WMS.</li></ul> <p><b>WMSA030</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Gere uma sequência de abastecimento para os produtos.</li></ul> <p><b>MATA103</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Entre com um documento de entrada.</li></ul> <p><b>WMSA150</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Execute o serviço de endereçamento.</li></ul> <p><b>WMSA332</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Finalize o serviço de endereçamento.</li></ul> <p><b>MATA200</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Gere uma estrutura para o produto, na qual o produto que deu entrada será o produto componente da estrutura.</li></ul> <p><b>MATA650</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Gere uma Ordem de Produção para o produto principal da estrutura.</li></ul> <p><b>WMSA505</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Gere a requisição do produto componente.</li></ul> <p><b>WMSA150</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Execute o processo de separação para a produção.</li></ul> <p><b>WMSA332</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Finalize o processo de separação da matéria-prima.</li></ul>



# 14808268 DLOGWMSMSP-14487 DT ESTORNO DE APONTAMENTO DE PERDA E O CAMPO D13\_USACAL



<p><b>MATA250</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Efetue o apontamento de produção de forma parcial.</li></ul> <p><b>MATA685</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Gere o registro de apontamento de perda para OP anterior, com a quantidade restante da OP.</li><li>○ Exclua o movimento de perda gerado.</li></ul>
---

## 4. Demais Informações

### Tabelas Utilizadas

- D12 - Movimentos Serviços WMS
- D13 - Movto Estoque por Endereço WMS
- D14 - Saldo por Endereço WMS
- SC2 - Ordens de Produção
- SD3 - Movimentações Internas
- SD4 - Requisições Empenhadas
- SDC - Composição do Empenho

## 5. Assuntos Relacionados

### Documentos de Referência

- [Apontamento de Produção Simplificado \(MATA250\)](#)
- [Apontamento de perda - MATA685](#)