



## Criação do parâmetro MV\_EIC0030

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Easy Import Control P11		
<b>Chamado</b>	: THNNS	<b>Data da publicação</b>	: 02/07/13
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### ! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITHNNS**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado o parâmetro **MV\_EIC0030** para a rotina de **Receb. Importação (EICDI154)** para o Sistema considerar as alíquotas de PIS e COFINS no cálculo da Base de PIS e COFINS quando o parâmetro apresentar conteúdo **.T.**, e não considera-las quando o parâmetro apresentar o conteúdo **.F.**

## Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização do(s) programa(s) AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EICDI500.PRW e UITHNNS.PRW.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UITHNNS**.

### ! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITHNNS** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

## **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UITHNNSS** no campo **Programa Inicial**.

## **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **19/06/13**.

2. Clique em **OK** para continuar.



3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_EIC0030
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Descrição</b>	Controla se o cálculo do PIS e COFINS deve considerar a alíquota de PIS (.T.) ou não (.F.)
<b>Valor Padrão</b>	.F.

## Procedimentos para Utilização

Requisitos:

- Possuir o parâmetro **MV\_EIC0030** desabilitado;
- Possuir o parâmetro **MV\_TEM\_DI** habilitado;
- Efetuar um processo de importação até a fase de desembaraço.

Sequência 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAIEC)** acesse **Atualizações/Desembaraço/Receb. Importação (EICDI154)**.
2. Selecione o processo e clique em **Primeira**.



3. Clique em **Itens**.
4. Clique em **Totais**.

Note que os valores foram calculados corretamente, retirando a alíquota de PIS e COFINS para o cálculo da Base P/C. Feche a janela.

5. Clique em **Gera NFE**.
6. Selecione o número e série da NF e clique em **Ok**.
7. A NF é gerada com sucesso. Clique em **Ok**.
8. Clique em **Sair**.
9. Clique em **Sair**.

O registro é exibido em tela.

## Informações Técnicas

<b>Funções Envolvidas</b>	EICDI154 – Recebimento de Importação
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®