




TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA




01. VISÃO GERAL

Ao acessar o **WMS SaaS**, clique no ícone **Manufatura**, no menu lateral.



Então, um submenu se abrirá com 3 opções: **Requisição**, **Devolução** e **Entrada produção**.

Clique na opção **Requisição**.





TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA



Na sequência, a tela **Requisição matéria prima** é exibida.

Nela é possível visualizar as requisições pendentes, as requisições em andamento, ajustar as configurações, acessar o histórico e adicionar uma nova requisição.

Clique em **Configuração**.

The screenshot shows the 'Requisição matéria prima' interface. At the top right, there are three buttons: 'Configuração' (highlighted with a yellow box), 'Histórico', and '+ Nova requisição'. Below these are two main sections: 'Requisições Pendentes' and 'Requisições em Andamento'. Each section has a search bar and a table with columns for 'Ordem de produção', 'Endereço destino', 'Depósito', 'Referência na produção', 'Produto', and 'Progresso'. Both sections currently show 'Nenhum resultado para a pesquisa' and a 'Carregar mais 10 resultados' button. The interface also includes a sidebar on the left with various icons and a top navigation bar with 'WMS' and 'Requisição matéria prima'.

Em seguida, a tela **Configurações de requisição matéria prima** é exibida.

Nela existem dois tipos de configuração: para **Seleção de estoque** e para **Separação**.


The screenshot shows the 'Configurações de requisição matéria prima' interface. The main content area is highlighted with a yellow box and contains two sections: 'Seleção de estoque' and 'Separação'. The 'Seleção de estoque' section has three sub-sections: 'Seleção de estoque' (with a note 'Selecione a configuração da seleção de estoque na lista abaixo:'), 'Controle de validade' (with a note 'Selecionar quantidade diferente da solicitada'), and 'Utilizar sugestão de endereço'. The 'Separação' section has two sub-sections: 'Seleção de configuração da separação de estoque' (with a note 'Selecione a configuração da separação de estoque na lista abaixo:') and 'Troca de estoque'. A 'Voltar' button is located at the top right. The interface also includes a sidebar on the left and a top navigation bar with 'WMS' and 'Configuração'.



TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA




Vamos começar pelas configurações de **Seleção de estoque** com o item **Controle de validade**.



Ao clicar nele, a tela **Novo controle de validade** é exibida.

Clique em **+ Novo controle de validade** para criar um novo registro.





TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA



Preencha as informações dos campos **Prazo vida útil** e **Produto**.

WMS ONLINE

Início Manufatura Configuração Controle de validade Novo controle de validade

Novo controle de validade

Cancelar Salvar e novo Salvar

Prazo vida útil **Produto**

Informe o número de dias Seleccione o produto Selecionar produtos por categoria

Caso seja necessário, é possível selecionar os produtos por categoria clicando em **Selecionar produtos por categoria**.

WMS ONLINE

Início Manufatura Configuração Controle de validade Novo controle de validade

Novo controle de validade

Cancelar Salvar e novo Salvar

Prazo vida útil **Produto**


Informe o número de dias Seleccione o produto Selecionar produtos por categoria




TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA



Clique no menu, selecione a **categoria** que deseja e clique em **Confirmar**.



Ao finalizar, clique em **Salvar**.





TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA



Para inserir mais um controle de validade, clique em **Salvar e novo**.

Ao salvar, o controle de validade é exibido na tela principal com o *status* **Ativo**.

Produto	Prazo vida útil	Situação
LEITE - Leite Longa Vida	100 dias	ATIVO

Para desativar, clique no menu de **3 pontinhos** e selecione **Inativo**.

Se o controle já estiver com o *status* **Inativo** e você quiser ativá-lo, clique novamente no menu de **3 pontinhos** e selecione **Ativar**.



TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA



WMS ONLINE

Início Manufatura Configuração Controle de validade

Novo controle de validade

Volta

Controle de validade

Filtrando por: Situação igual a: Ativo

+ Novo controle de validade Arraste a coluna até aqui para agrupar

Produto	Prazo vida útil	Situação
LEITE - Leite Longa Vida	100 dias	ATIVO

1 - 1 DE 1 Inativar Carregar mais 10 resultados EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ

Para editar, selecione a **caixa de seleção**.

WMS ONLINE

Início Manufatura Configuração Controle de validade

Novo controle de validade

Volta

Controle de validade

Filtrando por: Situação igual a: Ativo

+ Novo controle de validade Alterar selecionados Arraste a coluna até aqui para agrupar

Produto	Prazo vida útil	Situação
<input checked="" type="checkbox"/> LEITE - Leite Longa Vida	100 dias	ATIVO

1 - 1 DE 1 RESULTADOS Carregar mais 10 resultados EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ



TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA



Então, clique no botão **Alterar selecionados**, que está disponível na parte superior da tabela.

WMS

Início Manufatura Configuração Controle de validade

Novo controle de validade

Volta

Controle de validade

Filtrando por: Situação igual a: Ativo

+ Novo controle de validade Alterar selecionados Arraste a coluna até aqui para agrupar

Produto	Prazo vida útil	Situação
LEITE - Leite Longa Vida	100 dias	ATIVO

1 - 1 DE 1 RESULTADOS

Carregar mais 10 resultados

EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ

Uma nova tela é exibida para que você possa realizar os ajustes necessários.

Ao finalizar, clique em **Salvar**.

WMS

Início Manufatura Configuração Controle de validade

Novo controle de validade

Volta

Controle de validade

Filtrando por: Situação igual a: Ativo

+ Novo controle de validade Alterar selecionados Arraste a coluna até aqui para agrupar

Produto	Prazo vida útil	Situação
LEITE - Leite Longa Vida		ATIVO

1 - 1 DE 1 RESULTADOS

Carregar mais 10 resultados

EXIBIR 10 RESULTADOS POR VEZ

Alterar selecionados

Prazo vida útil

Informe o número de c:


Cancelar Salvar



TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA




O próximo item das configurações de Seleção de estoque é o de **Selecionar quantidade diferente da solicitada**.



Ao clicar nesta opção, a tela **Quantidade diferente da solicitada** é exibida.

Nela é possível alterar as preferências em relação à seleção de quantidade diferente da solicitada.

Para alterar a configuração, basta selecionar a opção desejada e ela será salva automaticamente.






TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA



IMPORTANTE!

- Alguns ERPs podem não estar preparados para receber essa diferença. Esse processo altera a quantidade do documento original integrado ao WMS SaaS.
- Caso os ERPs Protheus e Datasul não estejam preparados para receber uma quantidade diferente do que foi integrado, isso vai gerar uma inconsistência na integração.
- **Sempre valide se o ERP está preparado para receber as divergências no documento** e, caso não esteja, não é recomendado o uso dessa parametrização para que não haja diferença entre o saldo do estoque do ERP e do WMS SaaS.

O último item das configurações de Seleção de estoque é o de **Utilizar sugestão de endereço**.




Ao clicar, a tela **Sugestão de endereço** é exibida.

Nela é possível permitir ou não a sugestão de endereço.


Para alterar a configuração, basta selecionar a opção desejada e ela será salva automaticamente.



TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA



Agora, vamos conhecer as configurações de **Separação** com o item **Troca de estoque**.



Ao clicar, a tela **Troca estoque na separação** é exibida.

Nela é possível alterar as preferências em relação à troca de estoque durante a separação na expedição.

Para alterar a configuração, basta selecionar a opção desejada e ela será salva automaticamente.



TOTVS WMS SAAS – MANUFATURA – REQUISIÇÃO – QUAIS AS CONFIGURAÇÕES DE REQUISIÇÃO NA ÁREA DE MANUFATURA



The screenshot shows the WMS configuration interface. The breadcrumb trail is 'Início > Manufatura > Configuração > Troca de estoque'. The page title is 'Troca estoque na separação'. A note states: 'As configurações abaixo, quando alteradas, serão aplicadas apenas para novos documentos da manufatura'. The main question is 'Deseja permitir a troca de estoque durante a separação na expedição?'. Three radio button options are listed: 'Não permite troca' (selected), 'Permite troca por qualquer característica', and 'Permite troca apenas para características iguais'. A yellow box highlights the question and the three options. A 'Voltar' button is in the top right corner. The left sidebar contains navigation icons for Inicio, Config, Gestão, Etiquetas, Estoque, Receb, Exped, Invent, Picking, Desc, Integração, Atividades, and Manufatura.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©