

Informações Referentes ao Frete na Digitação do Orçamento por Fases

Produto	: Microsiga Protheus® - Oficina e Auto Peças - Versão 11		
Chamado	: TRDJWL	Data da publicação	: 02/12/14
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIMU**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

A rotina de **Orçamento por Fases (OFIXA011)** concentra diversas funcionalidades, que visam facilitar e agilizar o processo de atendimento ao cliente na compra de peças, sendo totalmente ordenado e gerenciado através de fases (etapas) determinadas de acordo com a regra de negócio da empresa. Além disso, o orçamento pode possuir serviços com as peças, para que estes sejam exportados diretamente para uma ordem de serviço. Para tornar a rotina ainda mais completa, disponibilizamos os campos, **Veic. Transp. (VS1_VEICUL)**, **Volume 1 (VS1_VOLUM1)**, **Volume 2 (VS1_VOLUM2)**, **Volume 3 (VS1_VOLUM3)**, **Volume 4 (VS1_VOLUM4)**, **Espécie 1 (VS1_ESPEC1)**, **Espécie 2 (VS1_ESPEC2)**, **Espécie 3 (VS1_ESPEC3)**, **Espécie 4 (VS1_ESPEC4)**, **Peso Liq. (VS1_PESOL)** e **Peso Brut. (VS1_PESOB)**, que complementam as informações referentes ao frete no momento da digitação do orçamento. O preenchimento destes campos implica na gravação destes dados na Nota Fiscal de Saída (**SF2**).

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDOFIMU é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDOFIMU** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VS1 - Orçamento**:

Campo	VS1_VEICUL	VS1_VOLUM1	VS1_VOLUM2
Tipo	Caracter	Numérico	Numérico
Tamanho	8	5	5
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@E 99,999	@E 99,999
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Veic. Transp	Volume 1	Volume 2
Descrição	Veículo do Transporte	Qtde de Volumes tipo 1	Qtde de Volumes tipo 2
Help	Veículo utilizado no transporte do pedido	Quantidade de Volumes tipo 1	Quantidade de Volumes tipo 2
Nível	1	1	1
Consulta Padrão	DA3		
Val. Sistema	Vazio().Or.ExistCPO("DA3")		
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VS1_VOLUM3	VS1_VOLUM4	VS1_ESPEC1
Tipo	Numérico	Numérico	Caracter
Tamanho	5	5	10
Decimal	0	0	0

Formato	@E 99,999	@E 99,999	@X
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Volume 3	Volume 4	Especie 1
Descrição	Qtde de Volumes tipo 3	Qtde de Volumes tipo 4	Especie do Volume Tipo 1
Help	Quantidade de Volumes tipo 3	Quantidade de Volumes tipo 4	Espécie do Volume Tipo 1
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VS1_ESPEC2	VS1_ESPEC3	VS1_ESPEC4
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	10	10	10
Decimal	0	0	0
Formato	@X	@X	@X
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Especie 2	Especie 3	Especie 4
Descrição	Espécie do Volume Tipo 2	Espécie do Volume Tipo 3	Espécie do Volume Tipo 4
Help	Espécie do Volume Tipo 2	Espécie do Volume Tipo 3	Espécie do Volume Tipo 4
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VS1_PESOL	VS1_PESOB
Tipo	Numérico	Numérico
Tamanho	11	11
Decimal	4	4
Formato	@E 999,999.9999	@E 999,999.9999
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Peso Liq.	Peso Brut
Descrição	Peso Líquido	Peso Bruto
Help	Informe o Peso Líquido	Informe o Peso Bruto
Nível	1	1
Val. Sistema	positivo() .or. vazio()	positivo() .or. vazio()
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

1. No **Auto Peças (SIGAPEC)**, acesse **Atualizações\Mov Peças\Orc. por Fases (OFIXA011)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Selecione o tipo do orçamento de acordo com as opções disponíveis: **Orçamento Peças** e **Orçamento Oficina**.

Observe os campos habilitados:

- **Veic. Transp. (VS1_VEICUL)**: Veículo utilizado no transporte do pedido. Para visualizar, clique na lupa ou pressione a tecla <F3> para verificar as opções. É possível incluir um novo registro através dessa consulta.
- **Volume 1 (VS1_VOLUM1)**: Quantidade de volumes tipo 1.
- **Volume 2 (VS1_VOLUM2)**: Quantidade de volumes tipo 2.
- **Volume 3 (VS1_VOLUM3)**: Quantidade de volumes tipo 3.
- **Volume 4 (VS1_VOLUM4)**: Quantidade de volumes tipo 4.

- **Espécie 1 (VS1_ESPEC1):** Espécie do volume tipo 1.
- **Espécie 2 (VS1_ESPEC2):** Espécie do volume tipo 2.
- **Espécie 3 (VS1_ESPEC3):** Espécie do volume tipo 3.
- **Espécie 4 (VS1_ESPEC4):** Espécie do volume tipo 4.
- **Peso Liq. (VS1_PESOL):** Informe o peso líquido.
- **Peso Brut. (VS1_PESOB):** Informe o peso bruto.

Importante

O preenchimento dos campos **Veic. Transp.**, **Volume 1**, **Volume 2**, **Volume 3**, **Volume 4**, **Espécie 1**, **Espécie 2**, **Espécie 3**, **Espécie 4**, **Peso Liq.** e **Peso Brut.** implica na gravação destes dados na **Nota Fiscal de Saída (SF2)**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VS1 - Orçamento
Rotinas Envolvidas	OFIXA011 - Orçamento por Fases
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®