



## Atualização no Programa de Conversão do TMS Para o GFE

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
<b>Chamado</b>	:	<b>THFMB7</b>	<b>Data da publicação</b>	:	13/02/14
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

Alteração na rotina de Conversão de Dados do TMS 4.01 para o Gestão de Frete Embarcador (GFE), com o objetivo de otimizar a conversão e ajustar os campos das tabelas de movimentação que estavam sendo trazidos erroneamente. Além disso, houve a inclusão de um “de/para” para cadastrar o Tipo da Nota Fiscal corretamente. Possibilidade de troca do nome do ODBC.

Também houve a inclusão de opção para apagar separadamente os cadastros e movimentos. Além disso, foi efetuada uma alteração para que o período de importação das movimentações seja realizado com base na data da Nota Fiscal.

Para viabilizar essa melhoria é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimentos Para Utilização

1. Acesse o programa **GFEXCONV** por intermédio das funções genéricas.
2. O programa abrirá a tela de Parâmetros Iniciais, para que seja informado o endereço do servidor, além do nome do *driver* ODBC de cadastro e de movimentação (que está conectado as bases do TMS).
3. A próxima tela apresenta as opções para excluir os cadastros e/ou movimentações que estão registrados no GFE.
4. Na pasta **Tabela de Frete** constam as opções para assinalar as tabelas de frete que devem ser importadas, além dos componentes correspondentes no GFE e o período de importação das tabelas.
5. Na pasta **Movimentação** constam todas as opções referentes à importação de movimentação do TMS. Primeiramente, o período de conversão, que é baseado sempre na data de emissão das Notas Fiscais. Abaixo, estão as opções que permitem assinalar quais movimentações devem ser importadas. No lado direito, a espécie de documento, o Frete ICMS e o ISS que devem estar previamente registrados no GFE. E abaixo, o “de/para” para os tipos de Notas Fiscais do GFE.
6. Informe todas as Filiais e os Cód. Emit. Equivalentes aos do TMS para o GFE. Informe também todas as unidades de medidas equivalentes no GFE.



7. Defina o período de conversão das movimentações.
8. Selecione quais movimentações devem ser convertidas do TMS para o GFE.
9. Clique em **OK** e aguarde a conversão dos registros.
10. Verifique que os registros foram importados sem apresentar nenhum erro em tela.

## Informações Técnicas

### Tabelas Utilizadas

GU1-Grupos de Emitentes  
GU3-Emitentes de Transporte  
GU5-Tipo da Ocorrência  
GU7-Cidades  
GU9-Regiões  
GUB-Classificações de Frete  
GUF-Contas x Grupos Contábeis  
GUH-Centros de Custo  
GUL-Região x Faixa de CEP  
GUQ-Tipos de Itens  
GUS-Contas Contábeis x Filiais  
GUU-Motoristas e Ajudantes  
GUW-Calendarário para Fretes  
GUY-Componente Tabela Frete  
GV0-Tabela Genérica Cadastro  
GV2-Componente de Frete  
GV4-Tipos de Operação  
GV6-Tarifa da Tabela de Frete  
GV8-Rota da Tabela de Frete  
GVA-Tabela de Frete  
GVO-Faixa Tabela Suframa  
GVT-Espécies de Documentos de Frete  
GW1-Documentos de Carga  
GW3-Documentos de Frete  
GW5-VI Adic Contrato



<b>Tabelas Utilizadas (Continuação)</b>	GW7-Rateio Contábil Fatura GW9-Rateio Contábil Contrato GWB-Unitizadores do Docto de Carga GWF-Cálculo de Frete GWH-Documento do Cálculo de Frete GWJ-Pré-faturas de Frete GWL-Ocorrência x Docto Carga GWN-Romaneios de Carga GWU-Trechos do Itinerário
<b>Funções Envolvidas</b>	GFEXCONV – Conversão TMS 4.01 x GFE
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux