

Criação dos Campos W6_SEGINV e W8_SEGURO

Produto	: Microsiga Protheus® – Easy Import Control (SIGAEIC) – P11		
Chamado	: TQHRS1	Data da publicação	: 16/09/14
Países	: Todos	Bancos de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITQHRS1**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criação dos campos Seguro Inv. (W6_SEGINV) e Seguro (W8_SEGURO) para a rotina de Desembaraço de Importação para que o Sistema atenda ao tratamento de cálculo para os Incoterms que contenham Seguro (CIF, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU e DDP).

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICDI500.PRW e UITQHRS1.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UITQHRS1.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITQHRS1** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UITQHRS1** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 02/09/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela SW6 – Capa Declaração de Importação:

Campo	W6_SEGINV
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Seguro Inv.
Descrição	Seguro da Invoice
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Seguro da Invoice

- Tabela SW8– Itens da Invoice:

Campo	W8_SEGURO
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Seguro
Descrição	Seguro
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Seguro

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

- Possuir um desembaraço de importação com o incoterm CIF, com Invoice vinculada onde possua frete e seguro informados, preparado para geração de Nota Fiscal.

Sequência 001:

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / Manutenção (EICDI502).
2. Posicione o cursor em um registro e clique em Visualizar.
3. Em Ações Relacionadas, clique em TOTAIS.
4. Note que o valor de frete, seguro e o totalizador são calculados corretamente.
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Co-participação – Alterar.
5. Confira os dados e confirme.

Sequência 002:

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação (EICDI154).
2. Posicione o cursor em um registro e clique em Primeira.
3. Clique em Itens.
4. Clique em Totais.
5. Note que o Valor Negociado é exibido corretamente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SW6 – Capa Declaração de Importação. SW8– Itens da Invoice.
Rotinas Envolvidas	EICDI500 – Manutenção de Embarque/DI. EICDI502 – Manutenção de DI. EICDI154 – Geração de NF.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux