

Exportação de Dados da Garantia Scania

Produto	: Microsiga Protheus® – Oficina /SIGAOFI – Versão 11		
Chamado	: TRPJWE	Data da publicação	: 23/02/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIN3**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementado melhoria na rotina **Exportação dos dados garantia (OFIA140)** que permite alterar o contexto do campo **Desc Serviço (VIC_DESSER)** para real. Além disso, a criação dos campos **Dt 1 revisao (VI6_PRIREV)**, **Cod. Plus (VI6_CODPLU)**, **Goodwill (VI6_GDWILL)** e **Tp Custo (VIC_TPCUST)**, para compor as informações, no momento da exportação dos dados.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIN3** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDOFIN3** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

9. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **VI6 - Cab Garantia Transmis (Vw/Sc)**:

Campo	VI6_PRIREV	VI6_CODPLU	VI6_GDWILL
Tipo	Data	Numérico	Caracter
Tamanho	8	8	7
Decimal	0	0	0
Formato		99999999	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Dt 1 revisao	Cod. Plus	Goodwill
Descrição	Dt 1 revisão	Codigo PLUS	Goodwill
Help	Informe a data da primeira revisão.	Informe aqui o código do PLUS.	Informe aqui Goodwill.
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não
Módulos	Todos	Todos	Todos

- Tabela **VIC - Itens Garantia Transmissão:**

Campo	VIC_TPCUST
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Tp Custo
Descrição	Tipo Custo
Help	Informe aqui o tipo de custo.
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Módulos	Todos

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

10. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela **VIC - Itens Garantia Transmissão:**

Campo	VIC_DESSER
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Desc Servico
Descrição	Descrição do serviço
Help	Descrição do serviço
Nível	1

Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browser	Não
Módulos	Todos

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VIC - Itens Garantia Transmissão VI6 - Cab Garantia Transmis (Vw/Sc)
Rotinas Envolvidas	Exportação dos dados garantia (OFIA140)
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®