

## Chave da NF-e no Documento de Carga

|                 |   |                   |              |
|-----------------|---|-------------------|--------------|
| Produto         | : Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5 | Chamado           | : TEVIVJ     |
| Data da criação | : 29/08/2012  | Data da revisão   | : 02/10/2012 |
| País(es)        | : Todos   | Banco(s) de Dados | : Todos      |

### **Importante**

Implementação realizada para atribuir as informações sobre a Nota Fiscal Eletrônica necessárias ao processo de expedição.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar os compatibilizadores é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U\_GFEUMAN caso queira que seja exibida a tela com os updates disponíveis, então selecionar os updates que ainda não foram aplicados e executar. É imprescindível a aplicação do update GFE11556 para o funcionamento correto da aplicação em questão.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/09/2012. Também deve ser aplicados todos os updates disponíveis até a data 28/09/2012 ou superior.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione os updates não aplicados, ou seja, que não estão em verde.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Procedimento para Utilização

### Parâmetros

#### Cenário 1: Manutenção de Doc Cargas

Sequência 001: No SIGAGFE acessar pelo menu o programa "Parâmetros Módulo" em Atualizações -> Movimentação-> Expedição -> Documentos de Carga.

Sequência 002: Adicionar um Doc Carga ou Alterar um existente.

Sequência 003: Verificar que agora existe dois novos campos depois do campo Situação na aba Geral com os nomes "Sit. SEFAZ" e "Chave NF-e"

#### Cenário 2: Exportação de Doc Cargas

Sequência 001: No SIGAGFE acessar pelo menu o programa "Parâmetros Módulo" em Atualizações -> Integrações-> EDI -> Enviar Notfis..

Sequência 002: Colocar uma faixa de dados que seja possível extrair pelo menos uma nota fiscal que possua conteúdo no campos GW1\_DANFE.

Sequência 003: Verificar no arquivo de texto, na linha que inicia com 313 na posição 239 agora indica a chave da NFe.

## Informações Técnicas

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | GW1 – Doc Cargas   |
| <b>Rotinas Envolvidas</b>    | GFEA044 – Manutenção de Doc Cargas, GFEC040 – Consulta de Doc Cargas, GFEA110 - Exportar Notas Fiscais |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows/Linux  |
| <b>Número do Plano</b>       |  |