



Cópia e Reajuste de Tabelas de Frete

Produto	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
Chamado	:	THCHUI	Data da publicação	:	03/06/2013
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Foram implementadas as seguintes melhorias na rotina de **Cópia e Reajuste de Tabelas de Frete (GFEA062)**:

- Apresentar para reajuste a tabela de **Componentes Adic. Emitentes**.
- Apresentar para reajuste o campo **Frete Mínimo dos Componentes**.
- Facilitar o preenchimento do índice de reajuste das inúmeras combinações de **Rotas e Faixas/Tipos de Veículo**.
- Filtragem nas tabelas de componentes conforme rotas e faixas marcadas.
- Apresentar para reajuste o campo frete mínimo das tarifas.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado. Certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 20/05/2013.

Procedimentos para Utilização

Apresentar para reajuste a tabela de Componentes Adic. Emitentes

1. Acessar o **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**;
2. Acessar o menu **Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Cópia e Reajuste**;
3. Marcar **Tabela de Frete e Negociação** para aplicar reajuste;
4. Informar os reajustes desejados a serem aplicados para os Componentes de tarifa adicionais x Emitente na aba **Componentes Adic. Emit.**
5. Clicar em **Confirmar** para aplicar os reajustes.

Apresentar para reajuste o campo frete mínimo dos componentes

1. Acessar o **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**;
2. Acessar o menu **Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Cópia e Reajuste**;
3. Marcar **Tabela de Frete e Negociação** para aplicar reajuste;
4. Nas abas **Componentes** e **Componentes Adic. Emit.**, informar os reajustes desejados a serem aplicados sobre o Valor Mínimo dos componentes nas colunas **Adicional sobre Mínimo** e **Índice sobre Mínimo**;
5. Clicar em **Confirmar** para aplicar os reajustes.



Facilitar o preenchimento do índice de reajuste das inúmeras combinações de Rotas e Faixas/Tipos de Veículo

1. Acessar o **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**;
2. Acessar o menu **Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Cópia e Reajuste**;
3. Marcar **Tabela de Frete** e **Negociação** para aplicar reajuste;
4. Clicar primeiro no botão **Ações Relacionadas**, depois na opção **Reajuste por Componente**;
5. Selecionar o componente desejado e informar os índices e valores adicionais desejados;
6. Clicar em **Aplicar** para aplicar os valores informados para todos os componentes da tabela;
7. Clicar em **Confirmar** para aplicar os reajustes;

Observação: Na Sequência 004, pode também ser selecionada a opção “Reajuste por Componente Adic.” para aplicar reajuste em todos os “Componentes Adic. Emit.” ou “Reajuste Faixas x Rotas” para reajuste de valor de frete mínimo da tarifa.

Filtragem nas tabelas de componentes conforme rotas e faixas marcadas

1. Acessar o **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**;
2. Acessar o menu **Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Cópia e Reajuste**;
3. Marcar **Tabela de Frete** e **Negociação**;
4. Nas abas **Rotas** e **Faixas**, marcar apenas as rotas e faixas em que se deseja aplicar reajuste nas tarifas;
5. Nas abas **Componentes** e **Componentes Adic. Emit.** informar os valores de reajuste;
6. Clicar em **Confirmar** para aplicar os reajustes.

Apresentar para reajuste o campo frete mínimo das tarifas

1. Acessar o **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**;
2. Acessar o menu **Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Cópia e Reajuste**;
3. Marcar **Tabela de Frete** e **Negociação**;
4. Na aba **Faixas x Rotas** informar índices e valores de reajuste por combinação de Faixa e Rota;
5. Clicar em **Confirmar** para aplicar os reajustes.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GUC – Componente Tarifa x Emitente GV1 – Componente Tarifa Tab. Frete GV6 – Tarifa da Tabela de Frete
Funções Envolvidas	GFEA062 – Cópia e Reajuste da Tabela de Frete
Sistemas Operacionais	Windows/Linux